



So übertragen Sie SIRADOS-Baudaten in mexXsoft X2

1. Öffnen Sie ein Leistungsverzeichnis
2. Klicken Sie im Leistungsverzeichnis-Fenster die rechte Maustaste



3. Wählen Sie im Menü „Einfügen SIRADOS-Texte“ aus
4. Es öffnet sich das Fenster „SIRADOS-Texte einfügen“



5. Starten Sie die SIRADOS-Anwendung <https://live.sirados.de> und legen Sie nun das Format der **Datenausgabe** zu mexXsoft fest:




6. Wählen Sie als Exportformat aus den „Voreinstellungen für externe Software“ **mexXsoft x** aus:


The screenshot shows the SIRADOS settings interface. On the left, the 'Voreinstellung für externe Software' panel has a dropdown menu set to 'mexXsoft X (MEXXSOFT)' and an 'Übernehmen' button. Below it, the 'Preisausgabe beim Export' panel shows radio buttons for 'Ohne Preise', 'Von - Mittel - Bis', 'Lohn - Material - Gerät', and 'Alle Preise', with a checked box for 'Eigene Preise bevorzugt ausgeben'. On the right, the 'Einstellungen für die Datenausgabe' panel shows the 'Exportformat' section with 'MDI' and 'RTF' selected, and an 'Übernehmen' button.

Nun wird das Exportformat automatisch auf „MDI“ und „RTF“ eingestellt.

- Wählen Sie nun die zu übertragenden Datensätze aus den bereitgestellten Baudaten und Projekten aus und speichern Sie diese zum Export.
- Überführen Sie nun die Daten ganz einfach per Drag&Drop entweder einzeln oder als Gruppe mit gedrückter linken Maustaste in das SIRADOS-Importfenster:



9. Schließen Sie den Daten-Import durch Klick auf „Übernehmen“ ab:



Die Positionen sind nun in das mexXsoft-Leistungsverzeichnis überführt!

Für weitere Fragen stehen wir ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr mexXsoft-Team